

# Handbuch Teil C, Anhang 3

Rollen und Rechte



## **Impressum**

### **Auskünfte**

Für schriftliche oder telefonische Anfragen steht Ihnen in der Statistik Austria der Allgemeine Auskunftsdienst unter der Adresse

Guglgasse 13

1110 Wien

Tel.: +43 (1) 711 28-7070

e-mail: [info@statistik.gv.at](mailto:info@statistik.gv.at)

zur Verfügung.

### **Herausgeber und Hersteller**

STATISTIK AUSTRIA

Bundesanstalt Statistik Österreich

1110 Wien

Guglgasse 13

### **Für den Inhalt verantwortlich**

Doris Dörr

Tel.: +43 (1) 711 28-7900

e-mail: [gwr@statistik.gv.at](mailto:gwr@statistik.gv.at)

Die Bundesanstalt Statistik Österreich sowie alle Mitwirkenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.

Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Bundesanstalt Statistik Österreich (STATISTIK AUSTRIA) vorbehalten. Bei richtiger Wiedergabe und mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ ist es gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und sie zu bearbeiten. Bei auszugsweiser Verwendung, Darstellung von Teilen oder sonstiger Veränderung von Dateninhalten wie Tabellen, Grafiken oder Texten ist an geeigneter Stelle ein Hinweis anzubringen, dass die verwendeten Inhalte bearbeitet wurden.

© STATISTIK AUSTRIA

Wien 2020

## **Inhalt**

<b>Impressum .....</b>	<b>2</b>
<b>Inhalt.....</b>	<b>3</b>
<b>1 Rollen und Rechte im AGWR II .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Das Rollen- und Rechtesystem in AGWR II .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Gültige Rollen/Rechte Kombinationen .....</b>	<b>6</b>
<b>4 Eintrag der Rolle im PVP-Header .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Rollenwechsel.....</b>	<b>11</b>
<b>6 Beispiele Für Rollen .....</b>	<b>12</b>
6.1 Beispiele für Rollen der Gruppe Gemeinde .....	12
6.2 Beispiele für Rollen der Gruppe Land.....	12
<b>7 Informationen.....</b>	<b>14</b>

# 1 Rollen und Rechte im AGWR II

In der Novelle zum GWR-Gesetz wurden 2010 neuen Benutzergruppen Zugriffsrechte auf AGWR II eingeräumt. Die bereits aus GWR I bekannten Benutzergruppen

- 01 Gemeinde
- 02 BEV
- 03 Statistik
- 04 Bezirk

wurden in AGWR II um die Benutzergruppen

- 05 Land
- 06 Energieausweisaussteller
- 08 BMWFV

erweitert.

Die Berechtigung zur Nutzung der Daten des AGWR durch die neuen Benutzergruppen (05, 06 und 08) ist im Sinne der Verwaltungsvereinfachung zu sehen und wurde auf die Nutzung für gesetzlich übertragene Aufgaben beschränkt bzw. an bestimmte Bedingungen gebunden.

Aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Energieeffizienzgesetz (BGBl. I Nr. 72/2014) wurde 2016 die Benutzergruppe

- 09 Bund

eingerrichtet.

## 2 Das Rollen- und Rechtesystem in AGWR II

Die Rollen im AGWR II setzen sich aus der Gruppe, einem Recht und der Gemeindekennziffer zusammen.

In AGWR II werden folgende Rechte möglich sein:

- 001 Verwalten Energieausweis
- 002 Abfragen Energieausweis
- 003 Abfragen AGWR
- 004 Abfragen AGWR und Energieausweis
- 005 Verwalten AGWR (nur GNR und GIS der Adressen)
- 006 Verwalten AGWR (Adressen)
- 007 Verwalten AGWR (Straßen und Adressen)
- 008 Verwalten AGWR (Adressen) und Abfragen Energieausweis
- 009 Verwalten AGWR (Straßen und Adressen) und Abfragen Energieausweis
- 010 Administrieren AGWR
- 011 Konfigurieren Gemeinde
- 012 Abfragen BGDB
- 013 Verwalten BGDB
- 014 Administrieren BGDB

### 3 Gültige Rollen/Rechte Kombinationen

Für jede Gruppe sind nur definierte Rechte möglich. So können beispielsweise Benutzerinnen und Benutzer der Gruppe „Gemeinde“ kein Recht „001 Verwalten Energieausweis“ oder „010 Administrieren AGWR“ erhalten.

**Tabelle 1: Rollen/Rechte Kombination**

Gruppe	Recht
01 Gemeinde	003, 004, 006, 007, 008, 009, 011
02 BEV	003, 005
03 Statistik	003, 004, 006, 007, 008, 009, 010,
04 Bezirk	003, 006
05 Land	001, 002, 003, 004
06 Energieausweisaussteller	001, 002
08 BMWFW	001, 002, 003, 004
09 Bund	012, 013, 014

Gleichzeitig wurden eigene Rechte geschaffen, in denen Rechte für AGWR und jene für die Energieausweisdatenbank zusammengefasst wurden. Dies betrifft:

004 Abfragen AGWR und Energieausweis

008 Verwalten AGWR (Adressen) und Abfragen Energieausweis

009 Verwalten AGWR (Straßen und Adressen) und Abfragen Energieausweis

So wurden beispielsweise im Recht 004 „Abfragen AGWR und Energieausweis“ die Rechte 003 „Abfragen AGWR“ und 002 „Abfragen Energieausweis“ zusammengefasst.

Benutzergruppen, die dieses Recht erhalten, müssen keinen Rollenwechsel durchführen, um in beiden Applikationen lesen zu können.

Mit der Inbetriebnahme von AGWR II am 29. März 2010 wurden folgende Rollen freigegeben:

**Tabelle 2: Rollen AGWR II**

<b>Gruppe</b>	<b>Recht</b>
01 Gemeinde	003, 004, 006, 007, 008, 009, 011
02 BEV	003, 005
03 Statistik	003, 004, 006, 007, 008, 009, 010,
04 Bezirk	003, 006

Anfang 2014 folgte die Rolle

**Tabelle 3: Rolle BMWFW**

<b>Gruppe</b>	<b>Recht</b>
08 BMWFW	001, 002, 003, 004

Im Mai 2016 folgte die Rolle

**Tabelle 4: Rolle Bund**

<b>Gruppe</b>	<b>Recht</b>
09 Bund	012, 013, 014

## 4 Eintrag der Rolle im PVP-Header

**Eine Rolle setzt sich immer aus der Benutzergruppe, einer Gemeindekennziffer und einem Recht zusammen.**

```
X-AUTHORIZE-roles=01(GKZ=90001,RECHT=003)
```

Im oben angeführten Beispiel wird ein Benutzer oder eine Benutzerin als Gemeindebenutzer bzw. Benutzerin (Gruppe 01) für die Gemeinde Wien (GKZ=90001) berechtigt und kann die Daten dieser Gemeinde lesen (003 Abfragen AGWR), nicht aber bearbeiten.

Ist ein Benutzer oder eine Benutzerin für mehrere Gemeinden tätig, muss für jede Gemeinde eine eigene Rolle angelegt werden.

Für alle (nicht zusammengezogenen) Rechte gilt, dass ein Recht mit einer höheren Zahl immer auch alle untergeordneten Rechte mit niedrigerer Zahl beinhaltet. Ein Benutzer mit dem Recht „Verwalten (Bearbeitungsrecht)“ verfügt automatisch immer auch über das Recht „Abfragen (Lesen)“. Ebenso beinhaltet das Recht 007 „Verwalten AGWR (Straßen und Adressen)“ automatisch das Recht 006 „Verwalten AGWR (Adressen)“.



Abbildung 1: Funktionalitäten der Rechte

✓: erlaubt X: nicht erlaubt	01 Gemeinde							04 Bezirk		05 Länder und 08 BMWFW			
	Abfragen AGWR	Abfragen AGWR und Energie	Verwalten AGWR (Adressen)	Verwalten AGWR (Straßen u. Adressen)	Verwalten AGWR (Adresse) Abfragen Energie	Verwalten AGWR (Adressen, Straßen ) Abfragen Energie	Konfiguriere n Gemeinde	Abfragen AGWR	Verwalten AGWR Adressen	Verwalten Energie	Abfragen Energie	Abfragen AGWR	Abfragen AGWR und Energie
	003	004	006	007	008	009	011	003	006	001	002	003	004
Regional Suche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suche nach Bauvorhaben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Suche nach Änderungsdatum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Nach GWR-Zahl suchen	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓
Verzeichnisbaum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bearbeiten Straße	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Bearbeiten Adresse	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Bearbeiten Gebäude	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Bearbeiten NTZ	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Abfragen Straße, Adresse, Gebäude, NTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Datenkontrolle	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Massenupdate	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Regionale Gliederung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwaltungsberichte	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Statistiken	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
Konfiguration - Gemeinde	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Handbuch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zugriff auf Energieausweisdatenbank	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓

## Beispiel

Ein Benutzer oder eine Benutzerin mit dem Recht 011 „Konfigurieren Gemeinde“ besitzt automatisch immer auch das Recht 007 „Verwalten AGWR (Straßen und Adressen)“ ohne, dass beide Rechte für den Benutzer oder die Benutzerin vergeben werden müssen. Der Benutzer bzw. die Benutzerin kann mit diesem Recht Textierungen für die frei beschreibbaren Felder festlegen (Recht 011) und in AGWR alle Einheiten (Straße, Adresse, Gebäude, Nutzungseinheit) anlegen und bearbeiten.

Im angeführten Beispiel wird ein Gemeindebenutzer bzw. eine Gemeindebenutzerin für die Gemeinde Wien mit dem Recht 011 „Konfigurieren Gemeinde“ berechtigt.

### Richtig:

```
X-AUTHORIZE-roles=01(GKZ=90001,RECHT=011)
```

### Falsch:

```
X-AUTHORIZE-roles=01(GKZ=90001,RECHT=007); 01(GKZ=90001,RECHT=011)
```

## 5 Rollenwechsel

Benutzerinnen und Benutzer, die für mehrere Gemeinden tätig sind (Gemeindeverbände, Softwarefirmen), müssen sich wie bisher von den Gemeinden, für die sie tätig sind, berechtigen lassen und werden im jeweiligen Stammportal identifiziert und authentifiziert, wodurch ihnen für jede Gemeinde eine bestimmte Rolle und die damit verbundenen Rechte zugeordnet werden. Damit wird sichergestellt, dass nur jene Bearbeitungsschritte ausgeführt werden können, für die in der Gemeinde eine Berechtigung vorliegt.

Beim Zugriff kann in der Applikation aus einer Liste der Gemeinden, für die eine Berechtigung erteilt wurde, diejenige ausgewählt werden, für die Eingaben vorgenommen werden sollen. Bei Bedarf kann die Rolle innerhalb der Applikation gewechselt werden. Es kann jedoch immer nur eine Gemeinde ausgewählt werden.

# 6 Beispiele Für Rollen

## 6.1 Beispiele für Rollen der Gruppe Gemeinde

### Beispiel 1

Ein Benutzer oder eine Benutzerin ist für die Gemeinden 30607, 30623 und 30626 tätig und hat für alle drei Gemeinden das Recht 011 „Konfigurieren Gemeinde“.

**Die Rolle sieht so aus:**

```
X-AUTHORIZE-roles=01(GKZ=30607,RECHT=011); 01(GKZ=30623,RECHT=011);  
01(GKZ=30626,RECHT=011)
```

### Beispiel 2

Ein Benutzer oder eine Benutzerin ist für die Gemeinden 30607, 30623 und 30626 tätig und hat für die Gemeinde 30607 das Recht 006 „Verwalten AGWR (Adressen)“, für die Gemeinde 30623 das Recht 007 „Verwalten AGWR (Straße und Adressen)“ und für die Gemeinde 30626 das Recht 011 „Konfigurieren Gemeinde“.

**Die Rolle sieht so aus:**

```
X-AUTHORIZE-roles=01(GKZ=30607,RECHT=006); 01(GKZ=30623,RECHT=007);  
01(GKZ=30626,RECHT=011)
```

## 6.2 Beispiele für Rollen der Gruppe Land

### Beispiel 3

Ein Benutzer oder eine Benutzerin des Landes Tirol hat das Recht 001 „Verwalten Energieausweis“, soll jedoch nicht Daten des GWR abrufen können.

**Die Rolle sieht so aus:**

X-AUTHORIZE-roles=05(GKZ=70000,RECHT=001)

**Beispiel 4**

Ein Benutzer oder eine Benutzerin des Landes Tirol soll sowohl Daten aus Energieausweisen als auch aus dem AGWR lesen können. Er oder sie erhält das Recht 004 „Abfragen AGWR und Energieausweis“.

**Die Rolle sieht so aus:**

X-AUTHORIZE-roles=05(GKZ=70000,RECHT=004)

**Beispiel 5**

Ein Benutzer oder eine Benutzerin des Landes Tirol soll sowohl ein Bearbeitungsrecht für die Energieausweisdatenbank erhalten und Daten aus dem AGWR lesen können. Er oder sie erhält das Recht 001 „Verwalten Energieausweis“ und das Recht 003 „Abfragen AGWR“.

Um zwischen den Rollen zu wechseln, muss ein Rollenwechsel vorgenommen werden.

**Die Rolle sieht so aus:**

X-AUTHORIZE-roles=05(GKZ=70000,RECHT=001); 05(GKZ=70000,RECHT=003)

## 7 Informationen

Informationen für Portalbetreiber werden auf unserer Homepage unter <http://www.statistik.at/portal/awp/agwr2/> bereitgestellt.

Weiterführende Informationen zum Rollen- und Rechtesystem finden sie im Use Case unter [http://www.statistik.at/web\\_de/static/testapplikation\\_use\\_cases\\_tp\\_97\\_jaenner\\_2010\\_043424.zip](http://www.statistik.at/web_de/static/testapplikation_use_cases_tp_97_jaenner_2010_043424.zip).

Darin findet sich auch die Berechtigungsmatrix mit den Informationen für GUI (Tabelle 2 und 3) und Webservice (Tabelle 4).